

请严格按照**安装**步骤操作

有的电脑会拦截驱动在安装之前建议先把杀毒软件、电脑管家退出

1. 先安装山西 CA 证书驱动



安装好后拔了 CA 重插一下



2. 打开 签章测试一下

步骤：

1) 点开后选一个 PDF 文件打开



2) 点击头像选择本地智能卡用户，输入 CA 密码点登录



用户

用户名称:

登录密码:

服务器地址:

缺省笔宽:

缺省颜色:

☒ 记住密码

登录类型

- ☒ 本地智能卡用户
- ☐ 注册用户
- ☐ 远程用户
- ☐ 测试登录
- ☐ 模版用户

3) 点签名按钮随便盖几个章测试能否正常盖章



二、卸载：打开控制面板


1. 控制面板：程序和功能 / 卸载程序
2. 把截图中的插件**全部卸载**

注：如果截图中的插件需要在别的平台使用 不能卸载 建议您换个电脑安装

 SXCASIGN 版本 4.0.0.7	山西省数字证书认证中心
 JITComVCTK_SSetup	北京吉大正元信息技术股份有限公司
 Sxca3000GM_ePass3000GM (仅用做移除)	EnterSafe
 电子签章系统	
 点聚电子签章系统	
 CA交叉互认平台电子签章插件 版本 1.0	山西省数字证书认证中心
 UltraSec USK218 CSP(BJCA) V1.0	北京中天信安科技有限责任公司
 公用库客户端卸载程序	北京数字认证股份有限公司
 PDF电子印章客户端 V4.3.4.16	北京数字认证股份有限公司
 iSignature 可信电子签章	江西金格科技股份有限公司
 证书应用环境卸载程序	北京数字认证股份有限公司
 林果一代UKEY驱动 (Bjca U3073) 1.0.1.3	上海林果实业股份有限公司

3. 安装 CA 互认环境插件

CA互认环境插件



4 个插件全部安装好后打开 PDF 电子印章客户端这个签章软件测试能否正常电子签章



打开 选一个 PDF 文件打开，然后**连续**签几个章

注：可以连续签章、并且登录平台时可以识别公司名称就说明驱动安装没问题了，按照上述步骤安装完还不能正常使用请重启电脑试试，重启仍不行说明电脑拦截 CA 驱动，建议换电脑